CentOS 7 installieren Teil 2

Hier kann man die Netzwerkkarte auf DHCP einstellen bzw. hier auch eine statische Adresse setzen.

Wenn man eine statische IP-Adresse zuzuweisen unten rechts auf "Konfigurieren" geklickt,



Hier muss man rechts in der Mitte auf "hinzufügen" klicken damit man eine feste IP-Adresse vergeben kann.


enp0s3 bearbeiten
Verbindungsname: enp0s3
Allgemein
Ethernet
802.1x-Sicherheit
DCB
IPv4-Einstellungen
IPv6-Einstellungen
Methode: Manuell
Adressen
Adresse
Netzmaske
Gateway
172.16.1.180
24
172.16.1.254
Hinzufügen
Löschen
DNS-Server: 172.16.1.254
Suchdomänen: workgroup
DHCP Client-Kennung:
IPv4-Adressierung zur Fertigstellung dieser Verbindung erforderlich
Routen ...
Abbrechen
Speichern ...


SOFTWARE-AUSWAHL
Fertig
CENTOS
Basisumgebung
Minimale Installation
Grundlegende Funktionalität.
Infrastruktur-Server
Server zum Betrieb von Netzwerkinfrastrukturdiensten.
Datei- und Druck-Server
Datei-, Druck- und Storage-Server für Unternehmen.
Einfacher Webserver
Server zur Bereitstellung von statischen und dynamischen Internetinhalten.
Virtualisierungs-Host
Minimaler Virtualisierungs-Host.
Server mit GUI
Server zum Betrieb von Netzwerkinfrastrukturdiensten, mit GUI.
GNOME-Desktop
GNOME ist eine sehr intuitive und benutzerfreundliche Desktop-Umgebung.
KDE Plasma Workspaces
KDE Plasma Workspaces ist eine hoch konfigurierbare grafische Benutzeroberfläche mit Panel, Desktop, Systemicons und Desktop-Widgets, sowie mit vielen leistungsstarken KDE-Anwendungen.
Entwicklung- und Design-Workstation
Erweiterungen für ausgewählte Umgebung
Backup-Server
Software zur Zentralisierung Ihrer Infrastruktur-Daten
DNS-Nameserver
Verzeichnis-Server
Maschinen- und Benutzer-Identitätsserver.
E-Mail-Server
FTP-Server
Ermöglicht dem System, als FTP-Server fungieren.
Datei- und Storage-Server
Hardware Überwachungs-Dienstprogramme
Eine Reihe von Tools zur Überwachung von Server-Ha
Hochverfügbarkeit
Infrastruktur für Hochverfügbarkeitsdienste und/oder genutzter Storage.
Identitätsverwaltungs-Server



Hier root-Passwort eingeben und oben rechts auf "fertig" klicken



Dann Benutzer erstellen. Es können ein oder mehrere Benutzer während der laufenden Installation erstellt werden.



Nachdem man auf fertig stehen geklickt hat, gelangt man wieder ins Hauptmenü und sieht



zwecks muss das System neu gestartet werden

Weiter in Teil 3